

Priprava prenosnic iz nalogov za prenos

V tem prispevku


Zadnja sprememba 25/09/2026 2:34 pm CEST

V paketu Materialno-blagovno knjigovodstvo meni Dokumenti\Prenosnice - konsignacija se nam odpre izborno okno z določitvenimi polji za prikaz nalogov za prenos - pregled neknjiženih prenosnic.







Pri opciji avtomatskih prenosnic iz nalogov za prenos lahko izberemo iz menija na desni klik Prenosnice iz nalogov za prenos.



Program omogoča, da poleg osnovnih podatkov na pregled dobimo tudi prosti limit posameznega partnerja, uporabnik pa lahko izbere možnost, da na prikaz dobi le izpisane prenosnice.




Na pregled dobimo naloge za odpremo (glave in pozicije), ki ustrezajo predhodno izbranim določitvenim pogojem.




Nalog je za ostale uporabnike zaseden od trenutka izstavitve prenosnice iz naloga do knjiženja vseh prenosnic iz tega naloga (ali morebitnega brisanja vseh prenosnic iz tega naloga).

Podatki, ki jih lahko spreminjamo, so:
- na glavi dokumenta: področje, predviden datum veljave, voznik (registerska številka vozila) in referent.



- na pozicijah: količino artikla za izdajo, številko dokumenta, neto in bruto

težo/EM.



Na pozicije naloga za prenos se v nekaterih podjetjih beleži tudi podatek o:


- delovnem nalogu (odvisno od sistemskih nastavitev posameznega podjetja - če je vnos delovnega naloga obvezen, se prenosnica ne bo generirala, v kolikor ena od pozicij nima vnesenega tega podatka),

- sledljivost: podatek za sledljivost (naziv podatka se od firme do firme razlikuje) - tudi na tem polju se vrši kontrola, ki je odvisna od nastavitve za vsako firmo posebej; stopnja obveznosti vnosa je vezana na posamezen artikel in če na pozicijah podatki glede na stopnjo obveznosti vnosa niso definirani, se prenosnica ne bo izdelala.

Priprava prenosnic

Izdelavo prenosnic iz naloga za prenos sprožimo, če se postavimo na glavo naloga za prenos preko desnega klika ali gumba v orodni vrstici

(Izdelava prenosnice).



Ker za isti nalog ne moreta biti hkrati izstavljeni dve prenosnici, program zna poiskati morebitne že izdelane prenosnice iz izbranega naloga za prenos. Če program najde neknjižene prenosnice iz izbranega naloga, potem je potrebno v pogovornem oknu potrditi ponovno izstavitev prenosnic za izbrani nalog. Ob potrditvi program najprej izbriše najdene prenosnice za ta nalog in ponovno izdela nove prenosnice. Nove prenosnice bodo imele iste številke, če pa bodo spremenjene lokacije na pozicijah ali pa dodane nove pozicije na nalog, pa ustrezne nove številke dokumentov.

Odpre se pogovorno okno z določitvenim poljem, kjer izberemo katere pozicije iz trenutnega naloga naj se prenesejo.

Določitvena polja za nalog

Lokacija(*): šifra odpremne lokacije, ki pomeni naj se prenesejo le pozicije iz trenutnega naloga, ki imajo odpremno lokacijo enako določitvenemu podatku. Določitev lokacije je povazana s pravicami uporabnika do lokacij, kar pomeni, da se bodo prenesle le tiste pozicije iz naloga za prenos, katerih pozicije vsebujejo odpremne lokacije, za katere ima uporabnik pravice.

Če pri pripravi prenosnic iz naloga za prenos ne pride do napak, nastane toliko dokumentov, kolikor je na pozicijah naloga različnih dvojic izdajna lokacija-prejemna lokacija.

Če je bila priprava dokumentov uspešna, lahko dokumente, ki so nastali v paketu Blagovno knjigovodstvo izpišemo takoj, ali pa kasneje iz menija Dokumenti / Prenosnice / Korekture in izpis.

Na koncu dobimo obvestilo o novonastalih dokumentih ali pa obvestilo, da se prejemnice glede na določitvene podatke niso izdelale. Program javi morebitne napake v postopku priprave dokumentov, ki jih lahko tudi izpišemo na tiskalnik.

Kontrole pri pripravi prenosnic iz naloga za prenos

- datum odpreme na nalogu ne sme biti v zaključenem obdobju

- količina 'Za izdajo' na poziciji ne sme biti 0

- lokacije morajo obstajati v matični datoteki lokacij

- uporabnik mora imeti pravice za izdajno lokacijo

- ker prenos med paketi ni možen, morata tako izdajna, kot odpremna lokacija pripadati istemu paketu

- če ni opcije prodaje materiala iz skladišča materiala, potem prenosnice za paket Materialno knjigovodstvo ne nastanejo

- izdajno in prejemno skladišče ne smeta biti enaki

- za izdajno kartico mora obstajati neknjižena zaloga

- pri opciji s sledljivostjo ISO morajo biti definirani podatki za sledljivost

- pri opciji s stopnjo obveznosti vnosa delovnih nalogov se izpiše obvestilo, če le-ti niso vneseni

Pri izdelavi prenosnic iz nalogov za prenos je dodana kontrola, če je za količino, ki se odpremlja v tem trenutku sploh možna izdaja iz skladišča. Kontrola se vrši v trenutku določanja količine za odpremo in ob izpisu in je odvisna od stopnje, ki velja za firmo.

Ti nivoji so :


- ni kontrole,


- opozorilo, če ni proste zaloge,

- onemogočenje izdaj in odprem, če ni proste zaloge. Pri tem nivoju se prenosnica ne formira, v kolikor en od artiklov nima ustrezne zaloge.

Desni meni

Dodano / Uvoz pozicij: Možnost uvoza pozicij iz npr. Excelove tabele. Določiti je potrebno kje se datoteka nahaja, format datoteke, stolpec z vpisanim artiklom, količino, izdajno lokacijo in prenosno lokacijo. Ob uvozu se lahko kontrolirajo zaloge za uvoženi artikel. Upoštevajo se pogoji na izbrani pogodbi v glavi dokumenta oz. na partnerju in artiklih.


Nalogi za prenos
Pregled
Korekture
Podrobnosti
Izp. Enota Leto Nalog Naročnik blaga Partner Prejemnik blaga Prejemnik Prejemnik 2 Naročilo Pogodba Dogov.rok Nač.odpr. Izdajna lokacija Oznaka Dni za
03 2025 25001330 00199 00199 00199 25001274 24.07.2025 AC K
03 2025 25001355 00199 00199 00199 25001300 25.07.2025 AC K
03 2025 25001362 00199 00199 00199 25001308 29.07.2025 AC K
03 2025 25001363 00199 31.07.2025 AC K
03 2025 25001381 00199 30.07.2025 AC K
03 2025 25001384 03234 28.08.2025 AC K
03 2025 25001385 03234 03.09.2025 AC K
03 2025 25001386 03234 11.09.2025 AC K
03 2025 25001408 03365 23.09.2025 AC K
Izberi
Pozicije
Besedila
Arhiviranje naloga za prenos
Prenos naročila na NZP
Označi dokument za izmenjavo z drugim IS
Kopiranje dokumenta
Dodatno
Razlaga
Izvoz podatkov CTRL+E
Kopiraj tabelo v odložišče
Filter
Iskanje
Nastavitve preglednice
Dodatni postopki
Uvoz pozicij
Priprava pozicij iz zaloge na kons. lokaciji za vračilo


Nalog za prenos - Uvoz pozicij
Uvozna datoteka: *.XLS
Format: Excel
Nastavitev prenosa
V prvi vrstici datoteke so imena polj
Kontrola zaloge
Artikel: A
Količina:
Izdajna lokacija
Prenosna lokacija:
V redu
Prekliči