

Menjava komponente in lokacij kosovnic

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 12:49 pm CET

Omogoča zamenjavo obstoječe komponente (material, polizdelek, storitev) z novo. Pri menjavi se lahko omejimo samo na določeno območje (Pol)Izdelkov in še dodatno omejimo s klasifikatorjem artikla.

Menjave komponent imajo dva podmenija:

- Izvedi menjavo - pregled in izvedba predvidenih menjav
- Preglej menjavo - arhiv izvedenih menjav

Kosovnice	
Kopiranje kosovnice	
Brisanje celotne kosovnice	
Menjava komponent	Izvedi menjavo
Zamenjava statusa	Preglej menjave
Modularna kosovnica	Menjava lokacije
Strukturna kosovnica	Pregled menjave

Predizbor podatkov za izvedbo menjave

Izberemo meni Izvedi menjave, da se odpre okno za nastavitve pogojev menjave. Izborni pogoji so:

- Območje (Pol)Izdelkov (artiklov) od šifre do šifre
- Klasifikator artikla
- Stara komponenta - komponenta, ki se menja
- Nova komponenta

Dodatni pogoji menjave se izberejo samo za specifične namene, pri redni menjavi jih ni potrebno vključevati.

Menjava komponente kosovnic ✖

Menjava za (pol)izdelke:

Od kode:	KOI00001	IZDELEK KOVINA 01
Do kode:	KOI00010	IZDELEK KOVINA 10
Klasifikator:	*	

Komponenta:

Stara komp.:	KOM00007	MATERIAL KOVINA 07
Nova komp.	KOM00008	MATERIAL KOVINA 08
Faktor:	1,000000	

☒ Upoštevaj dodatne pogoje

Dodatni pogoji:

☐ Stara in nova komponenta sta lahko enaki

☐ Stara in nova merska enota sta enaki

Po določitvi pogojev menjave komponent se zbrani podatki prikažejo v pregledu, kjer se pregledajo. Predlagane menjave v glavi pregleda lahko ročno posamezno spremenimo ali preko menija na desni klik Označi vse / Odznači vse.

[illegible]

Pri menjavi komponent se lahko zgodi, da nova komponenta v kosovnici že obstaja. V takem primeru program izpiše obvestilo in za tak primer ne izvede menjave. Iste komponente v kosovnici je potrebno ločiti s številko operacije, polje OP.