

Menjave lokacij v kosovnici

V tem prispevku

Zadnja sprememba 26/03/2026 12:51 pm CET

Meni omogoča zamenjavo obstoječe skladiščne lokacije za izdajo z novo skladiščno lokacijo. Pri menjavi se lahko omejimo samo na določeno območje (Pol)Izdelkov in še dodatno na območje komponent.

Menjave komponent imajo dva podmenija:

- Menjava lokacije - pregled in izvedba predvidenih menjav
- Pregled menjav - arhiv izvedenih menjav

Predizbor podatkov za izvedbo menjave

Izberemo meni Menjava lokacije, da se odpre okno za nastavitve pogojev menjave. Izborni pogoji so:

- Območje (Pol)Izdelkov od šifre do šifre
- Klasifikator (Pol)Izdelkov
- Območje Komponente od šifre do šifre
- Klasifikator Komponent
- Stara lokacija - komponenta ki se menja
- Nova lokacije

Moduli Datoteke Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki Kosovnice

Pregled kosovnice za (pol)izdelek: KOI00001 IZDELEK KOVINA 01

Pregled Korekture Podrobnosti

(Pol)Izdelek	Va	S	Poz	Komponenta	PP	Lokacija
KOI00001				KOP00010	0	

Menjava lokacije kosovnic

Menjava za (pol)izdelke:

Od kode: KOI00001 IZDELEK KOVINA 01

Do kode: KOP00012 POLIZDELEK KOVINA 01 - SUBS

Klasifikator: *

Menjava za komponente:

Od kode: KOM00001 MATERIAL KOVINA 01

Do kode: KOM00001 MATERIAL KOVINA 01

Klasifikator: *

Lokacija:

Stara lok.: MATK1 SKLADIŠČE KOVINSKO

Nova lok.: MATK2 MEDFAZNO SKLADIŠČE PROIZVODNJE

V redu Prekliči

Po določitvi pogojev menjave lokacije, se zbrani podatki prikažejo v pregledu, kjer se pregledajo.

Moduli Datoteke Ostalo Opcije Konec Dodatni postopki Kosovnice													
Menjava lokacije													
	Potrditev	(Pol)izdelek	Va	Ident	Operacija	Stara lok.	Klas.	Nova lok.	Klas.	Kol.izdelka	Količina	Odpadek	Odpadek korist.
▶	☒	KOP00002		KOM00001		MATK1	MK	MATK2	MK	50,000	10,000	0,000	0,000

Predlagane menjave v glavi pregleda lahko ročno posamezno spremenimo ali preko menija na desni klik Označi vse / Odznači vse.

Moduli Datoteke Ostalo Opcije				
Menjava lokacije				
	Potrditev	(Pol)izdelek	Va	Ident
▶	☒	KOP00002		KOM00

Označi vse

Odznači vse

Menjava lokacije

 Razlaga

Izvoz podatkov

Filter

 Iskanje

 Nastavitve preglednice

Dodatni postopki