

Številčenje delovnih nalogov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/03/2026 3:49 pm CET

Številčenje delovnih nalogov je možno na dva načina in sicer:

- ročno
- avtomatsko

V primeru ročnega številčenja delovnih nalogov lahko vpišemo v polje Del. nalog poljubno kombinacijo števil in črk. Če pustimo polje prazno, program na to opozori in ne spusti naprej, dokler ne vnesemo poljubnega znaka.

Če želimo imeti avtomatsko številčenje delovnih nalogov, moramo nastaviti števec v bazi števec. Nastavitev števec različnih dokumentov se izvaja v meniju Ostalo\Nastavitev števec dokumentov.

Avtomatsko številčenje delovnih nalogov poteka na sledeči način:

- pri prvem vnosu se vedno predlaga št. DN iz trenutne pozicije DN
- če to vrednost zbrisate in pritisnete tipko Enter, se vam bo predlagala trenutna št. DN iz baze števec
- to vrednost lahko poljubno spremenite, vendar bo program preveril, ali je vnesena št. DN numerična, ali vnesena št. DN že obstaja v drugi enoti (če ima firma enote) in ali je vnesena št. DN izven območja, ki ste ga določili v bazi števec
- po vnosu se bo št. DN povečala za 1 in se shranila v bazo števec. Shranila pa se bo le v primeru, če bo št. DN enaka predlagani številki iz baze števec. Ta možnost omogoča, da lahko uporabite še neporabljene številke, ki so nastale npr. z brisanjem nekega DN.
- če po shranitvi trenutnega vnosa z vnosom nadaljujete, bo št. DN ostala nespremenjena

Če ima firma vključene enote, je postopek avtomatskega številčenja enak, le da mora biti števec za vsako enoto nastavljen v bazi števec. Če pri vnosu vnesemo enoto, ki se razlikuje od enote, za katero vnašamo podatke, se vedno predlaga št. DN, ki je v bazi števec nastavljena za trenutno vneseno enoto. Če v bazi števec za enoto števec ni nastavljen, se vedno predlaga št. DN, na katerem se trenutno nahajamo.

V primeru, da ne želimo več imeti avtomatskega številčenja, iz baze števec zbrisemo trenutno nastavljeni števec. Če ima firma vključene enote, lahko avtomatsko številčenje izključimo samo za določeno enoto na enak način.

Če pa nočemo več imeti ročnega številčenja, vključimo avtomatsko številčenje z nastavitvijo števca v bazi števec.

Avtomatsko številčenje omogoča številčenje DN na omejeno število mest. To pomeni, da se le del številke DN (odvisno od nastavitve št. mest,

rezerviranih za številčenje v Nastavitvah števecv) avtomatsko številči, ostala mesta pa ostanejo prosta, zato lahko vanje vpišete poljubno kombinacijo črk in števil. Tisti del št. DN, ki se uporablja za avtomatsko številčenje, mora biti vedno numeričen. Program ta del št. DN avtomatsko oblikuje tako, da pred vpisano številko prazna mesta dopolni z ničlami (npr. če vpišete '12', št. rezerviranih mest je npr. 5, se bo št. DN preoblikovala v obliko '00012 '). Število ničel je odvisno od št. rezerviranih mest za števec, ki so nastavljena v Nastavitvah števecv.

Če firma nima enot, zgornja meja v bazi števecv ni nastavljena. Določa jo najvišja možna vrednost števca. Če je pri avtomatskem številčenju ta meja dosežena, je potrebno števec v bazi števecv ponastaviti, sicer ne bomo več mogli nadaljevati z delom.

Če ima firma vključene enote, je v bazi števecv vedno določena tudi zgornja meja, do katere se števec pri avtomatskem številčenju lahko povečuje. Če števec to mejo doseže, program na to opozori. To opozorilo pomeni, da vnašanje delovnih nalogov z višjo številko, kot jo določa zgornja meja, ni več možno. Zaradi tega je priporočljivo že pred nastavitvijo števca za posamezno enoto vsaj okvirno oceniti, koliko delovnih nalogov bo odprtih. Če pride do opisanega problema, ga je možno rešiti na ta način, da v bazi števecv območje številčenja prestavimo na še nezasedeno mesto.