

Izvoz podatkov



V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 3:51 pm CET

Orodje se nahaja v vseh pregledih podatkov v desnem meniju. Omogoča nam izvoz podatkov v druge vrste datotek, na primer v HTML, XLS (Excel)...

Izvoz je omogočen v primeru, da imamo pri pravici, ki velja za posamezni del programa izbran atribut T-transfer. Potrebujemo tudi pravico VSI_TRANSFER oziroma VSI_TRANSFER_DOD za izbor dodatnih polj, ki jih na pregledu ni. Jih je pa omogočeno izbrati preko ikone Podrobnosti.

V primeru, da na računalnik namestimo VFPOLED gonilnik (download iz interneta) bo program izvozil zapise v isto datoteko tudi v primeru, da je zapisov katere izvažamo več kot 60.000. Če tega gonilnika na računalniku ni, bo program kreiral več datotek razdeljenih po 60000 zapisov+1 za naslov stolpcev. Program avtomatično odpre le prvo datoteko. Ostale datoteke poimenuje z imenom-1,2,3 in naključno šifro.



V polje Ime ciljne datoteke vpišemo kam naj se datoteka shrani in ime datoteke. Program ponudi pot, ki je definirana v sistemski spremenljivki

XTR_POT. Osnovno odlagalno mesto je ..\Porocila. Če mapa ne obstaja, jo program sam kreira in doda na direktorij. Izbor mape Exe ni dovoljen.

v polju Vrsta ciljne datoteke določimo kakšne vrste naj bo datoteka (xls, html, cvs...). Pri izvozu v Excel obliko je možnost izvoza z nazivi stolpcev kot so na pregledu (izbrana opcija Izvoz opisa polj). Če opcija ni izbrana se bodo kot naziv stolpcev prikazali nazivi polj iz baze podatkov.

Če imamo označeno polje Prenos vidnih podatkov, se bodo prenesli samo podatki, ki so nabrani v pregledu.

Če izberemo Prenos vseh podatkov iz tabele, se bo prenesla celotna vsebina tabele, v pregledu katere se nahajamo. Z gumbom Podrobnosti lahko izbiramo katera polja iz tabele naj se prenesejo. Da je polje Podrobnosti aktivno potrebujem posebno pravico.

Izbor polj za prenos

Prenos podatkov

Ime ciljne datoteke: ..\POROCILA\OS.XLS

Vrsta ciljne datoteke: XL5-Microsoft Excel v5.0

Ločeno z: .

Vrsta prikaza: .

☒ Pregled prenešenih podatkov: ☒ s programom Microsoft Excel
☐ s programom Open Office Calc
☐ s programom Microsoft Internet Explorer

☒ Izvoz opisa polja

☒ Prenos vidnih podatkov iz pregleda (filter)
☐ Prenos vseh podatkov iz tabele (brez filtra)

Št. zapisov za prenos: 3654 [Podrobnosti](#)

Polja iz tabele		Polja za prenos	
ENOTA	Enota	INV_ST	Inv.št.OS
D_T_OS	Last OS	NAZIV_OS	Naziv OS
DAT_ODP	Dat.odpisa	NAD_INV_ST	Nadrejeno OS
PR_NAZIV		NAD_NAZIV_OS	Naziv nadrejenega OS
REG_NKONTO		STAT_OS	Status OS
PREOSTANEK		SEDANJA_VR	Sedanja vrednost
DRUGO	Opombe	NABAVNA_VR	Nabavna vrednost
		SPREM_NAB_VR	Sprem.nab.vr.
		AMORTIZACIJA	Amortizacija
		TOT_AMORTIZ	Vsa amortizacija

[Prenos](#) [Prekliči](#)

Prenos podatkov

Ime ciljne datoteke: ..\POROCILA\OS.XLS

Vrsta ciljne datoteke: XL5-Microsoft Excel v5.0

Ločeno z: .

Vrsta prikaza: .

☒ Pregled prenešenih podatkov: ☒ s programom Microsoft Excel
☐ s programom Open Office Calc
☐ s programom Microsoft Internet Explorer


☒ Izvoz opisa polja

☒ Prenos vidnih podatkov iz pregleda (filter)
☐ Prenos vseh podatkov iz tabele (brez filtra)

Št. zapisov za prenos: 3654 [Podrobnosti](#)

Polja iz tabele		Polja za prenos	
DAT_NAB	Dat.nabave		
DAT_ODT	Dat.odtujitve		
KLAS	Klasifikator		
INV_ST	Inv.št.OS		
NAZIV_OS	Naziv OS		
NABAVNA_VR	Nabavna vrednost		
POPRAVEK_VR	Popravek vrednosti		
SEDANJA_VR	Sedanja vrednost		
SM_NAZIV	Štr.mesto		

[Prenos](#) [Prekliči](#)



Prenos izvršimo z pritiskom na gumb prenos.

Prenesli so se samo podatki za izbrana polja.

	A	B	C	D	E	F
1	Inv.št.OS	Naziv OS	Sedanja vrednost	Str.mesto		
2	000005	Skladišče in črpališče		0 220 Skladišče		