

Namestitveni program - nadgradnja

V tem prispevku


Zadnja sprememba 13/03/2026 1:38 pm CET

Priprava okolja za nadgradnjo ali namestitev


Namestitveni program, ki ste ga prejeli s strani Seyfor d.o.o., vam pripravi mape in datoteke, ki so potrebne za namestitev Saop Proizvodnja.

Ob zagonu programa na ekran najprej dobimo pozdravno okno.

Naslednje okno, ki ga dobimo na ekran vsebuje licenčne pogoje in podrobna navodila o postopkih, ki jih je potrebno izvesti pred prvo namestitvijo Saop Proizvodnja ali pa nadgradnjo obstoječe namestitve na novejšo verzijo.



V naslednjem koraku nastavimo ciljno mapo, kamor se bo namestil Saop Proizvodnja. V primeru da gre za prvo namestitev pokažemo cilj kjer naj bo sistem nameščen, v primeru nadgradnje pa pokažemo mapo, kjer je sistem že nameščen.




Ko izbor potrdimo z gumbom Namesti, nam program pripravi/nadomesti sistemske datoteke, ki so potrebne za izvedbo nadgradnje ali namestitve.

Izvedba nadgradnje ali namestitve

V ciljni mapi, ki smo jo določili v prejšnjem koraku poiščemo mapo Exe in v njej program VSETUP.EXE.

Ko program zaženemo se nam v primeru, da gre za prvo namestitev sistema odpre okno, kjer vnesemo naziv firme in geslo, ki ga dobimo od Seyfor. Če izvajamo nadgradnjo se to okno ne pojavi.



V naslednjem koraku na ekran prikaze okno, kjer programu povemo na katero SQL bazo naj bo namestitev ali nadgradnja narejena.

Nadgradnjo se vedno dela z uporabnikom MIT_SA. Geslo prejmete od Seyfor.

Dodatni podatki na prijavnem oknu:

- Odjemalec: naziv odjemalca. Na računalniku mora biti naložen primeren odjemalec za SQL server.
- Server: ime SQL strežnika v uporabniku in aplikaciji dostopnem delu omrežja
- Baza: ime BAZE na strežniku, do katere dostopa uporabnik

Vsi trije podatki so vidni ob proženju gumba Povezava. Podatkov sam uporabnik ob prijavi ne more spreminjati. Spreminja jih lahko samo skrbnik sistema s primernim geslom. Podatki so skupni za vse odjemalce, kjer se poganjajo aplikacije PIS. Aplikacija prebere parametre iz sistemskih nastavitev PIS. Nastavijo se samo enkrat na enem samem odjemalcu ob prvi namestitvi sistema PIS.

V odjemalcu naj bo vpisan ustrezen SQL Server Client. Odjemalca je potrebno namestiti na vse uporabniške računalnike in na strežnik.

Po uspešni prijavi se izvede namestitev oziroma nadgradnja.

Po namestitvi

Ko se namestitev ali nadgradnja zaključi se na ekranu prikaže log datoteka, v kateri so zapisane morebitne napake ob nadgradnji in spremembe, ki so bile narejene v posameznih tabelah v SQL bazi. Priporočamo podroben pregled datoteke in odpravo javljenih napak. Če potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Saop Proizvodnja.

Izvedemo natančno kontrolo spremenjenih / dodanih / ukinjenih sistemskih spremenljivk preko menija Opcije/Kontrole/Spremembe sistemskih nastavitev. V primeru odstopanj nove nastavitve s predhodno se posvetujte s podporo Saop Proizvodnja.

Vstopimo v vsak program in preverimo menije. Vsa odstopanja sporočite podpori Saop Proizvodnja. Ob vstopu v posamezen modul se lahko sproži izvajanje servisnih procedur, ki se morajo izvesti preden uporabniki

pričnejo z nadaljnjo uporabo. V kolikor kakšna od teh procedur zahteva vpis podatkov, za katerega potrebujete pomoč, pokličite podporo Saop Proizvodnja.

Naročnik preveri novosti, ki so bile nameščene z nadgradnjo. Testira izpise, ki so najbolj kritični Dobavnice, Fakture, Naročila.

Brišemo vse datoteke, ki smo jih začasno rabili pri namestitvi.