


Želeni servisni materiali in storitve

Želene materiale in storitve za naš predmet vzdrževanja vnašamo preko menija na desni klik ali preko gumba v opravljeni vrstici ali preko menija na desni klik.




V pregled dobimo okno, ki je razdeljeno na dva dela.

Zap. št.	Naziv	Naziv 2	Storitev obvezna	Tip intervala	Količinski in
5	servis na vsakih 20000 km /1x letno		D	C	0,000

Pozicije	Artikel	Opis	Maks. zaloga	Min. zaloga	Življ. doba	Količina
500002	Motorno olje Castrol		0,000	0,000	0,000	5,000
500003	filter oljni		0,000	0,000	0,000	1,000
500008	Filter zračni		0,000	0,000	0,000	1,000
600001	Delo mehanika		0,000	0,000	0,000	0,500

V zgornjem delu so prikazani vneseni dogodki, spodaj pa načrtovane storitve in načrtovani materiali za vnesen dogodek (servis).

Za posamezen dogodek lahko preko menija na desni klik vnesemo tudi serviserja, ki je predviden za izvedbo servisa.



V meniju na desni klik je tudi orodje za kopiranje servisnih materialov in

serviserjev.


Orodje nam olajša vnos dogodkov, saj lahko obstoječega kopiramo v novega in si s tem prihranimo vnos materialov in storitev. Ko je dogodek kopiran so možne tudi korekcije.

Pri vnosu novega dogodka je zelo pomembno, kako ta dogodek definiramo. V vnosnem nizu je pet polj, katerih vnos določa obnašanje dogodka kasneje ob generiranju opomnikov.

- Storitve obvezna: Označimo z D ali N. Gre za indikator, ki pove, ali je storitev potrebno realizirati v Storitvenem nalogu. Če je označeno D, se bo iz opomnika kasneje generiral Storitveni nalog.
- Tip intervala: tukaj določimo, na kakšen način naj se pripravljajo opomniki. Poznamo količinski, časovni, kombinirani in nedoločeni interval.
- Količinski interval: Polje se aktivira v primeru, ko izberemo količinski ali kombinirani tip intervala. Sem vnesemo količino, ki je osnova za izračun trajanja intervala.
- Časovni tip intervala: Polje se aktivira, če je izbran časovni ali kombinirani tip intervala. Sem vnesemo, ali gre za dnevni, mesečni ali letni interval.
- Časovni interval: Vnesemo količino časovnih enot (na primer 1 uro, 1 mesec...). S temi polji se določa, ali je določena storitev potrebna glede na ta interval in zgodovino že izvedenih storitvenih nalogih.

Struktura vzdrževanega sredstva

Pokaže nam prikaz, kako so naša vzdrževana sredstva povezana med seboj. To medsebojno pripadnost določimo ob vnosu predmeta vzdrževanja v polju Številka nadrejenega vzdrževanja.




Pripravi opomnike

Opomnike pripravljamo v pregledu predmetov vzdrževanja. Lahko jih vnašamo ročno, ali pa nam jih nastavi program na podlagi vnesenih dogodkov (servisov).

Ročni vnos opomnikov se izvaja neposredno v pregledu opomnikov z F3. Avtomatska izdelava opomnikov se sproži v meniju na desni klik v pregledu predmetov vzdrževanja.

Na pregled dobimo pogovorno okno, kjer nastavljamo število ponovitev opomnika, interval, obdobje trajanja opomnikov.



Priprava opomnikov

Priprava opomnikov za vzdrževani element št.:3

Interval:

Od dne:

Do dne:

☐ dan
☒ mesec
☐ leto

☒ Izloči sobote
☒ Izloči nedelje
☐ Upoštevaj interval servisnih materialov
☐ Generiraj za ser. material le en opomnik

Št. opomnikov za količinski tip intervala:
 Št.:

Izvajalec:

Zun.izvajal.:

Krajši opis:

Širši opis:

V redu Prekliči

V pogovornem oknu programu tudi povemo, ali naj se intervali servisnih materialov, ki smo jih definirali v pozicijah zelenih servisnih intervalov upoštevajo.

Vpišemo lahko tudi krajše in širše opise ob opomnikih. Gre za opise za katere želimo, da so vidni na storitvenem nalogu.

Ko imamo opomnike pripravljene jih lahko prenesemo v MS Outlook, kjer se nam generira nov koledar, ki ga poimenujemo v samem postopku prenosa. Funkcija za prenos v Outlook se nahaja v meniju na desni klik.

V vnosnem oknu določimo obdobje, za katerega želimo prenos. Prav tako tukaj določimo v kateri koledar naj se opomnike dodajo.

Prenos v Outlook

Od dne:


Do dne:

Outlook imenik:

V redu Prekliči

Sklopi vzdrževanja

Modul je namenjen vnašanju skupin vzdrževanih naprav. Vnos se vrši preko F3 ali gumba Dodaj v opravilni vrstici.



Sklopi ali skupine vzdrževalnih naprav se potrebujejo v primeru, če želimo Predmete vzdrževanja združevati v skupine.

Tukaj vnesene skupine se uporabljajo pri vnosu vzdrževanih naprav pri poljih Vzdrževalna skupina in Številka nadrejenega vzdrževanja. Gre za polji, ki programu povesta, ali je naš predmet del skupine, za katero spremljamo vzdrževanje (npr. objekt) ali pa del nekega drugega vzdrževanega predmeta, če se za stroj posebej spremlja tudi njegove sestavne dele (npr. spremljamo servisiranje menjalnika v vozilu).