

SeyMobile Popis osnovnih sredstev

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 7:42 am CET

Popis s čitalcem

Po namestitvi programa Seymobile je omogočeno izvajati popis osnovnih sredstev, katere vodimo v okviru programskega sistema Saop Proizvodnja.

Popisovanje se bo izvajalo za nahajališča-lokacije, ki so v šifrantu lokacij označena, da so aktivna. Neaktivna nahajališča v aplikaciji ni omogočeno izbrati.

V šifrantu lastništev lahko dodatno omejimo kaj bomo popisovali. V primeru, da na šifri lastništva izberemo v polju Popis oznako N-Ne pomeni, da osnovna sredstva na takem lastništvu ne bomo popisovali. Tako lahko opredelimo npr. najeme, dograditve...

Izbiramo, popisujemo lahko samo osnovna sredstva, ki so vpisana v registru baze podatkov in še niso bila izločena iz registra. Neaktivnih šifer ni dovoljeno izbrati.


Modul Popis OS

Ob vpisu v aplikacijo se na zaslonu prikažejo moduli, do katerih ima uporabnik pravico dostopati. Za vstop v modul Popis OS kliknemo na ikono.




Odpre se modul Popis OS. V zgornjem delu so prikaza zavihki po katerih se lahko premikamo:

- Čitalec
- Ročni vnos
- Pregled
- Nastavitve



Nastavitve

Po vstopu bo program zahteval geslo: os.



Datum popisa: Vpišemo datum za katerega velja popis OS ali izberemo opcijo Premiki - tekoči datum / ura.

V primeru izbrane opcije Premiki bo program avtomatično beležil vsak zapis na tekoči datum in uro, ki se bo tudi vpisalo v tabelo inventure. V primeru, da bo isto osnovno sredstvo vključeno v popis večkrat, se bo uvoz spremembe izvedel za zadnji zapis meseca/leto. Premik istega osnovnega sredstva se lahko izvede na različni dan. V primeru istega datuma pa je potrebno predhodni zapis istega datuma brisati. To izvedemo v zavihku Podatki.

Ločitev šifer pa dolžini

Omogočena nastavitev dolžine šifre za lokacijo oziroma nahajališče.

- Nah.: število znakov, ki v črtni kodi OS predstavlja nahajališče.
- OS: število znakov, ki v črtni kodi OS predstavlja inventarno številko

V primeru, da sta obe šifri isto dolgi oziroma pustimo nastavitev 0 pomeni, da bo potrebno pri popisovanju čitalec pred branjem, vpisom šifre postaviti program v ustrezno polje.

Polje šifra ne bo vidna na zavihku.

Obdelava kode

Rezanje kode pa dolžino (z leve ali desne) oziroma brez rezanja kode: če se uporablja prefix ali sufix pri številčenju potem tu določimo dolžine prefixov ali sufixov, ki jih je potrebno odrezati.

- Nah.: število znakov, ki v črtni kodi OS predstavlja nahajališče
- OS: število znakov, ki v črtni kodi OS predstavlja inventarno številko.

Izbor popisovanja

- 'Brez povezave' aktivna opcija - pomeni, da podatke prevzamemo na aparat in rezultate popisa naknadno posredujemo na strežnik v zavihku Podatki.

- 'Brez povezave' neaktivna opcija - pomeni, da podatke avtomatično izmenjujemo z bazo podatkov. Tak način zahteva, da imamo povezavo ves čas aktivno.

Vse spremembe shranimo z gumbom Shrani, preden se prestavimo na drug zavihek.

Sprememba nastavitve bo predhodno brisala morebitne podatke, ki so na aparatu. Paziti, da je vse ustrezno poslano na strežnik.

Čitalec

Črtna koda je sestavljena iz nahajališča in ločeno inventarne številke.

V primeru, da imamo nastavitve, da sta nahajališče in osnovno sredstvo šifri z različno dolžino, bo na zavihku polje šifra v katerem čaka program.

Z mobilno napravo se odčita črtna kodo, vsako inventarno številko, ki se nahaja v nahajališču. V maski mobilne naprave se glede na nastavitve izpišeta polje nahajališče in inventarna številka.

Če je vključena opcija Avtomatsko shranjevanje se zapis takoj shrani. Če opcija ni vključena, je potrebno pritisniti gumb Shrani.

Stara lokacija: informativen podatek, ki pove na katerem nahajališču se je OS nahajalo pri zadnjem popisu oziroma v registru

The image displays two screenshots of a mobile application interface, likely for inventory management. The top screenshot shows a form with the following fields: 'Datum' (Date) set to 01.08.2025, 'Koda' (Code) with a barcode icon and the text 'Nahajališče ali osn. sr.', 'Nah.' (Location) set to 'Nahajališče', 'OS' (Basic equipment) set to 'Osnovno sredstvo', and 'S.Nah.' (Old location) set to 'Staro nahajališče'. Below these fields is a checkbox labeled 'Avt. shranjevanje' (Automatic saving) which is currently unchecked. A blue button labeled 'Shrani' (Save) is positioned below the checkbox. The bottom screenshot shows the same form, but the 'Avt. shranjevanje' checkbox is now checked. The 'Shrani' button remains at the bottom.

Ročni vnos

Če imamo v črtni kodi zapisano samo nahajališče oziroma ga izberem iz šifranta lokacij, program prikaže vsa osnovna sredstva, ki so evidentirana na izbrani lokaciji.

S pritiskom na posamezne zapise izberemo osnovna sredstva in glede na stanje izberemo gumb Se nahaja ali Manjka.

Kasneje lahko pogledamo z izborom Manjkajoča OS katera so na izbrani lokaciji osnovna sredstva katera nismo našli. V primeru, da smo jih našli jih izberemo in potrdimo gumb Se nahaja.

Morebitno menjavo lokacijo izvajamo preko zavihka Čitalec.



Pregled popisanih

V tem meniju je omogočen pregled popisanih osnovnih sredstev. Omogočeno je filtriranje glede na nahajališče.

Gumb Osveži (modri puščici) osveži podatke na pregledu.

Na preglednici lahko izbrane zapise še vedno brišemo in tako popravimo morebitne nepravilnosti.

V primeru, da smo popisovanje izvajali brez povezave imamo gumb Prenos podatkov aktivno.

Po potrditve gumba se bo izvedel prenos podatkov na strežnik, v bazo podatkov.

V primeru, da smo izvajali popisovanje z ves čas vzpostavljeno povezavo potem ni potrebno dodatno pošiljanje podatkov.

Morebitno brisanje podatkov pomeni brisanje iz tabele z rezultati popisovanja, ki še niso bili prevzeti v programu Osnovna sredstva.

V primeru, da uporabljamo za popisovanje več naprav bo pregled popisov

omogočen brez omejitve na napravo. Dostopni so vsi zapisi popisa, ki imajo status neprevzeto (tabela OS_MOB_OS - status= NULL)