

Številčenje storitvenih nalogov

V tem prispevku

Zadnja sprememba 17/03/2026 7:52 am CET

Številčenje storitvenih nalogov je možno na dva načina in sicer:

- ročno
- avtomatsko

Ročno številčenje storitvenih nalogov

V primeru ročnega številčenja storitvenih nalogov lahko vpišete v polje storitveni nalog poljubno kombinacijo števil in črk. Če pustite polje prazno, vas program na to opozori in vas ne spusti naprej, dokler ne vnesete poljubnega znaka.

Če želite imeti avtomatsko številčenje storitvenih nalogov, morate nastaviti števec v bazi števcov. Nastavitev števcov različnih dokumentov se izvaja v meniju Ostalo\Nastavitev števcov dokumentov.

Avtomatsko številčenje storitvenih nalogov

Avtomatsko številčenje storitvenih nalogov poteka na sledeči način:

- Pri prvem vnosu se številka storitvenega naloga ne predlaga in polje ostane prazno.
- Če pritisnemo tipko Enter, se bo predlagala trenutna št. storitvenega naloga iz baze števcov.
- To vrednost lahko poljubno spremenimo, vendar bo program preveril, ali je vnesena št. storitvenega naloga numerična, ali vnesena številka že obstaja v drugi enoti (če ima firma enote) in ali je vnesena številka izven območja, ki ste ga določili v bazi števcov.
- Po vnosu se bo številka storitvenega naloga povečala za 1 in se shranila v bazo števcov. Shranila pa se bo le v primeru, če bo številka enaka predlagani številki iz baze števcov. Ta možnost omogoča, da lahko uporabite še neporabljene številke, ki so nastale npr. z brisanjem nekega storitvenega naloga.
- Če po shranitvi trenutnega vnosa z vnosom nadaljujemo, se bo predlagala naslednja prosta številka iz baze števcov.

Če ima firma vključene enote, je postopek avtomatskega številčenja enak, le da mora biti števec za vsako enoto nastavljen v bazi števcov. Če pri vnosu vnesemo enoto, ki se razlikuje od enoto, za katero vnašate, se bo predlaga številka, ki je v bazi števcov nastavljena za trenutno vneseno enoto. Če v bazi števcov za enoto števec ni nastavljen, se vedno predlaga številka storitvenega naloga, na katerem se trenutno nahajamo.

V primeru, da ne želimo več imeti avtomatskega številčenja, iz baze števcov zberemo trenutno nastavljeni števec. Če ima firma vključene enote, lahko avtomatsko številčenje izključimo za določeno enoto na

zgoraj opisan način.

Če pa nočemo več imeti ročnega številčenja, vključimo avtomatsko številčenje z nastavitvijo števca v bazi števecv.

Avtomatsko številčenje omogoča številčenje storitvenega naloga na omejeno število mest. To pomeni, da se le del številke storitvenega naloga (odvisno od nastavitve št. mest, rezerviranih za številčenje v Nastavitvah števecv) avtomatsko številči, ostala mesta pa ostanejo prosta, zato lahko vanje vpišete poljubno kombinacijo črk in števil. Tisti del št. storitvenega naloga, ki se uporablja za avtomatsko številčenje, mora biti vedno numeričen. Program ta del št. storitvenega naloga avtomatsko oblikuje tako, da pred vpisano številko prazna mesta dopolni z ničlami (npr. če vpišete '12', št. rezerviranih mest je npr. 5, se bo št. storitvenega naloga preoblikovala v obliko '00012'). Število ničel je odvisno od št. rezerviranih mest za števec, ki so nastavljena v Nastavitvah števecv.

Če ima firma vključene enote, potem je v bazi števecv vedno določena tudi zgornja meja, do katere se števec pri avtomatskem številčenju lahko povečuje. Če števec to mejo doseže, vas program na to opozori. To opozorilo pomeni, da vnašanje storitvenih nalogov z višjo številko, kot jo določa zgornja meja, ni več možno. Zaradi tega je priporočljivo že pred nastavitvijo števca za posamezno enoto vsaj okvirno oceniti, koliko storitvenih nalogov bo odprtih.

Če pride do opisanega problema, ga je možno rešiti na ta način, da v bazi števecv območje številčenja prestavite na še nezasedeno mesto.

Če firma nima enot, zgornja meja v bazi števecv ni nastavljena. Določa jo najvišja možna vrednost števca. Če je pri avtomatskem številčenju ta meja dosežena, je potrebno števec v bazi števecv ponastaviti, sicer ne boste več mogli nadaljevati z delom.