

# Uporaba kod sledljivosti (ISO) V tem prispevku in odlagalnih mest


Zadnja sprememba 14/04/2026 1:27 pm CEST

Opremljanje artiklov z ISO kodami sledljivosti na dokumentih je spremenjeno. Po nadgradnji je potrebno generirati začetna stanja v ISO tabeli, ter v tabeli odlagalnih mest. Novost je tudi, da bo vsak zaključek leta generiral začetna stanja v obeh omenjenih tabelah. Po nadgradnji, v kolikor niso generirana začetna stanja v ISO tabelah, se v program MBK ne more vstopiti. Začetna stanja generiramo z dodatnim postopkom v modulu Administracija (delo podpore Saop proizvodnja).

ISO kode se generirajo glede na nastavitve polja Tip sledljivosti iz šifranta artiklov. Tip sledljivosti 3 (Serijska številka) pomeni sledenje vsake enote mere materiala s svojo ISO kodo, medtem ko Tip sledljivosti 4 pomeni sledenje več enot mer materiala pod eno ISO kodo (opcija je izbrati kljub temu več ISO kod).

Dodana je kontrola, da v kolikor za ISO kodo obstaja zaloga, le-te ne moremo dati na status neaktivno. Prav tako v primeru kontrole kakovosti, mora biti status kontrole kakovosti 2-neustrezen vzorec ali 3-ustrezen vzorec, če želimo ISO kodo prestaviti na status neaktivno.

Na desni meni v šifrantu kod sledljivosti dodana opcija »Sprememba polja Aktiven«, s katerim lahko ažuriramo polje Aktiven na več kodah sledljivosti naenkrat. Za ažuriranje polja so kontrole in pogoji za spremembo statusa polja Aktiven isti, kot pri ročnem vnosu.



Pri vnosu ISO kod na dokumente sedaj lahko ISO vnašamo tudi iz glave dokumenta za vse pozicije. Na glavo je dodana ikona za vnos ISO.

Št. vnosa	Št. dokumenta	Čas št.	Leto	Dat. vnosa	Dat. vnosa (okrajšano)	Št. vnosa	Št. dokumenta	Čas št.	Leto	Dat. vnosa	Dat. vnosa (okrajšano)	Št. vnosa	Št. dokumenta	Čas št.	Leto	Dat. vnosa	Dat. vnosa (okrajšano)	
252NF00004	0	25001836	7386	2025	21.09.2025	252NF00004	0	25001836	7386	2025	21.09.2025	252NF00004	0	25001836	7386	2025	21.09.2025	252NF00004
252NF00007	0	25001837	7386	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001837	7386	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001837	7386	2025	21.09.2025	252NF00007
252NF00007	0	25001838	7387	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001838	7387	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001838	7387	2025	21.09.2025	252NF00007
252NF00007	0	25001839	7388	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001839	7388	2025	21.09.2025	252NF00007	0	25001839	7388	2025	21.09.2025	252NF00007
252NF00008	0	25001860	7438	2025	22.09.2025	252NF00008	0	25001860	7438	2025	22.09.2025	252NF00008	0	25001860	7438	2025	22.09.2025	252NF00008

Spremenjeno je tudi delovanje odlagalnih mest. Odlagalno mesto je potrebno določiti že ob sam vnosu ISO na dokument. Gumb vnos ni več aktualen saj bodo artikli pridobili OM že ob kreiranju pozicije na dokumentu (postopek opisan v nadaljevanju).

Prikaz v preglednici

Območje	Odlagalno mesto	Količina
PETRO	A11	105,03000
PETRO	A12	84,62300
PETRO	A13	5,24900
PETRO	A14	45,81000
PETRO	A21	25,05400
PETRO	A22	56,10000
PETRO	A23	6,60800

## Vnos novih ISO kod s prevzemnico/prejemnico

- 1 Odpremo meni Prevzemnice/Prejemnice.
- 2 Desni klik – Prevzemnice iz naročilnic/Avtomatske prejemnice iz DN.
- 3 Glede na systemske nastavitve lahko ISO določimo po vsakem vnosu artikla na dokument ali potem, ko je dokument že kreiran.

- 4 Dodamo ISO kodo na ikoni označeni spodaj, kliknemo ikono za dodajanje ISO kode (rdeč kvadrat).

- 5 Odpre se nam pojavno okno v katerem določimo Število kod sledljivosti in Število odlagalnih mest za posamezno kodo. Glede na stopnjo sledljivosti 3 ali 4 nam program avtomatično ponudi eno (1) ISO kodo za celotno serijo (stopnja sledljivosti 4) ali eno (1) ISO kodo za eno (1) enoto mere artikla (stopnja sledljivosti 3). V polju Število OM določimo, število odlagalnih mest za posamezni ISO.

Primer vnosa:

Stopnja sledljivosti je 4. Za artikel želimo generirati dve (2) kodi sledljivost in bi radi vsako kodo odložili na eno odlagalno mesto.



