Uvoz pozicij prodajnega naročila


V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/09/2026 1:53 pm CEST


Najprej moramo vnesti glavo prodajnega naročila z vsemi podatki. Osnovni pogoj za uvoz pozicij naročila iz datoteke je vnesena pogodba v glavi naročila.

Program izvaja kontrolo na obstoj artiklov na pogodbi. Če artikla ni na izbrani pogodbi v glavi, program preveri tudi vpisano pogodbo v polju Veza pogodbe (Šifrant Pogodbe-ceniki).

Uvoz pozicij se nahaja v meniju na desni klik - Dodatno - Uvoz pozicij.




Na maski določimo:
- Uvozna datoteka: mesto pripravljene datoteke
- Format: Excel, txt z različnimi ločili




V prvi vrstici pripravljene datoteke mora obvezno biti vnesena vrstica z imeni polj.


- Artikel: izbor kolone v datoteki s šifro artikla
- Izd. lokacija: izbor kolone v datoteki za izdajno lokacijo
- Količina: izbor kolone v datoteki za izdajno lokacijo

Po uvozu program pripravi obvestilo o uspešnosti uvoza.




Kontrola: pri uvozu program preveri ali datoteka vsebuje prazne vrstice






Obvestilo v primeru označene Kontrole zaloge ob uvozu.



Kontrola zaloge se lahko izvaja tudi na Dodajanje/Korekturah novih pozicij ali na pregledu.



Ob uvozu se izvajajo še kontrole na naslednje nastavitve:- Vodenje po stroškovnih mestih. Nastavlja se lahko po paketih, vendar je določena za celoten sistem. Možne vrednosti:

- Da
- Ne

- XSTRM_POZ: Prodajni dokumenti - vnos pozicije - prednastavitev v polje STR. Možne vrednosti:
  - 0 ni prednastavljeno
  - 1 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz glave dokumenta
  - 2 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz šifranta artiklov, če tam ni podatka o STRM se preglaga iz šifranta lokacij
  - 3 v STRM na poziciji se prednastavi vrednost STRM iz šifranta delavcev

- XPROJEKT : možne vrednosti:
  - .F. - podatki se ne spremljajo po projektih
  - .T. - podatki se spremljajo po projektih že v pomožnih knjigovodstvih

- XPROJ_POZ: Dokumenti - vnos pozicije - prednastavitev v polje PROJEKT. Možne vrednosti:
    - 0 ni prednastavljeno
    - 1 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz glave dokumenta
    - 2 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz šifranta artiklov
    - 3 v PROJEKT na poziciji se prednastavi vrednost PROJEKT iz pogodb

- XARTDOK: Ali je dovoljen vnos istega artikla na dokument večkrat. Kontrola se vrši na validu na polje Artikel in sicer na dokumentih Predračun, Naročilo, NZO.
    - .T. - isti artikel lahko vnesemo na dokument večkrat
    - .F. - isti artikel ne moremo vnesti na dokument večkrat

Obvestilo "Artikel je že na dokumentu" dobimo na ekran v vsakem primeru

- XPRET1EM: Artikli - naziv enote mere za pretvornik 1. Možne vrednosti:
    - Kg
    - drugo: _____

Pomeni razlago v kateri merski enoti je podatek v datoteki artiklov pod 1. pretvornikom količine in se tudi izpisuje pri izpisih, ki so možni s preračuni po pretvornikih.