Nalogi za prenos


V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/09/2026 2:34 pm CEST


Modul omogoča, da iz istega naloga zaporedoma izpišemo več prenosnic, prav tako pa lahko izpis iste prenosnice poljubno ponavljamo.

V paketu Vodenje prodaje je postopek priprave naloga za odpremo in naloga za prenos povsem podoben. Nalog za prenos se lahko izdela le pri prenosu naročila na NZO (nalog za odpremo).


Pred vnosom naročila se odločimo ali bomo vnesli redno ali konsignacijsko naročilo.




Konsignacijsko naročilo se od rednega naročila razlikuje po polju Prenosna lokacija (lokacija konsignacije) na poziciji naročila. Pri prenosu takega naročila na NZO nastane tudi NZP (nalog za prenos), ki služi kot osnova za oblikovanje konsignacijske prenosnice iz izdajne lokacije na prejemno lokacijo. Taka prenosnica ima enake lastnosti kot ostale prenosnice. Več podrobnosti o prenosnicah lahko najdete na: prenosnice



Konsignacijsko naročilo vnesemo in izpišemo, da pridobi status 3 in tako naročilo lahko prenesemo na NZO/NZP. Za prenos lahko označimo vse pozicije ali pa izbor omejimo (izberemo le določene).



V nadaljevanju program ponudi možnost dodajanja na obstoječi NZP, prikaz podatkov iz pozicij obstoječih NZO, lahko prenesemo besedilo iz glave/noge.



Razlika med avtomatsko prenosnico iz NZO in avtomatsko prenosnico iz NZP je, da pri prodajnem naročilu iz NZO številka naloga ni vpisana v glavo prenosnice, količine pa se ne zapirajo. Predstavlja le pomoč pri pripravi prenosnice, ki bi sicer potekal ročno.

Pri avtomatski prenosnici iz NZP pa je številka naloga vpisana v glavo prenosnice, količine pa se avtomatsko zapirajo pri knjiženju.

Referent lahko nalog blokira in zanj ni možno narediti prenosa. Prav tako izdelava prenosnice ni mogoča, če nalog zaseda drug skladiščnik. Nalog se sprosti za druge uporabnike, ko so vse prenosnice iz tega naloga poknjižene ali razveljavljene (brisanje ni možno, ker iz enega naloga za prenos lahko nastane več prenosnic glede na skladišča - možna je razveljavitev teh prenosnic s tipko F12 na pregledu nalogov za prenos).

Ob knjiženju prenosnice se na nalogu količina za prenos in že prenesena količina popravi glede na poknjiženo količino.