

Nalogi za odpremo

V tem prispevku


Zadnja sprememba 24/03/2026 3:40 pm CET

Nalogi za odpremo predstavljajo neposredno naročilo skladišču, s katerim se neposredno naloži skladišču izdaja določenih artiklov. V mrežnih sistemih so takoj vidni v skladišču.

Vnos je povsem enak kot pri naročilih, le da je tu že v glavi potrebno določiti, iz katerega skladišča gre blago.

Za izvozne naloge velja enak sistem priprave/vnosa kot za domače, le da je sam vnos dopolnjen z nekaterimi izvoznimi podatki, tako kot pri naročilu.

Pregledovanje in popravljanje nalogov poteka v skladu s sporočili in navodili na ekranu. Brisanje celotnega naloga poteka tako, da se pri listanju glav naloga uporabi tipka <Briši>. Posamezno pozicijo naloga se pobriše s pritiskom na isto tipko ob pregledu pozicij, ki jih prikličemo z desnim menijem Pozicije ali z dvojnim klikom na glavo naloga.




Pri vstopu v meni se v pregledu vidijo vsi nalogi, ki jih je izdal en uporabnik. Manjkajoče zaporedne številke nalogov, so številke tistih nalogov, ki so jih izdali drugi referenti oziroma pripadajo izvozu.

Izpis naloga se izvrši s pritiskom na tipko F5 Izpis pri pregledu glav naloga in predstavlja pisno informacijo o nalogu. Pri izpisu izvoznih nalogov imamo na voljo tudi izpis ostalih izvoznih dokumentov, čeprav se ti običajno izpišejo šele na nivoju izvozne fakture.

Direktna izstavitev naloga se uporablja, kadar evidenca o naročilih ni potrebna.

Brisanje glave naloga ni mogoča, če je vsaj ena pozicija delno realizirana. Brisanje pozicije naloga ni mogoča, če je vsaj delno realizirana.

Na vnosu/korekturah glave je omogočen preračun dni za valuto preko posebne ikone na polju Dni za valuto.



Desni meni

Besedila:

Pregled dodatnega besedila vnesenega ob vnosu z možnostjo korektur

Arhiviranje NZO:

Možnost arhiviranja Naloga za odpremo na katerem stojimo

Status NZO:

V primeru izdelave dobavnice iz NZO se izvaja kontrola na polje Obdeluje v Nalogu za odpremo, ki jo lahko s to funkcijo upravljamo, pomeni, da lahko nalogu vpišemo status Blokiran in skladiščnik ne more izdelati dobavnice

Prenos pozicij NZO na drug NZO:

Možnost prenosa vseh pozicij iz enega na drug Nalog za odpremo; po prenosu se nalog iz katerega kopiramo pobriše

Izračun odpremnega volumna:

Za določenega naročnika (plačnika) lahko z izbiro nalogov za odpremo iz seznama vseh ustreznih nalogov izračunamo težo, volumen ter znesek Za plačilo naročenih artiklov. Po vnosu izbirnih pogojev, se na ekranu prikaže spisek vseh ustreznih nalogov za odpremo. Na skrajnem levem robu pregleda nalogov za odpremo in pozicij je polje "P", s katerim označimo vse naloge, za katera želimo narediti izračun.

Prenos naročila na NZO:

Možnost prenosa naročila na Nalog za odpremo; prikaže se seznam naročil katere lahko označimo za prenos (desni klik miške) - meni Prenos naročila na NZO

Dodatno / Uvoz pozicij:

Možnost uvoza pozicij iz npr. Excelove tabele. Določiti je potrebno kje se datoteka nahaja, format datoteke, stolpec z vpisanim artiklom, količino in lokacijo. Ob uvozu se lahko kontrolirajo zaloge za uvoženi artikel.

Upoštevajo se pogoji na izbrani pogodbi v glavi dokumenta oz. na partnerju in artiklih.