

# Sistemske nastavitve

## V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 3:21 pm CET

Sistemske nastavitve omogočajo nastavitve delovanja programa. Program je v zakonodajnem smislu za vse enak, vendar ima vsako podjetje svoje specifike, ki se jih uravnava prav z sistemskimi nastavitvami.

Sistemske nastavitve so razdeljene na nivoje.

Za nastavitve do vključno nivoja 3 skrbi uporabnik sam.

Nivo 4 je najvišji nivo, do katerega ima dostop samo Saop Proizvodnja in predvsem določa funkcije, ki jih določen uporabnik potrebuje.

Dostop do sistemskih nastavitev ima uporabnik z administratorskimi pravicami ali s pravico do urejanja sistemskih nastavitev. Nastavljajo se za vsak paket posebej, razen za skupne nastavitve, ki jih uporablja celoten informacijski sistem (paket VSI).

Vsaka spremenljivka v nastavitvah ima polji za 'Uporabniško nastavljivo vrednost' in 'Privzeto (sistemsko) vrednost'.

Privzeto (sistemsko) vrednost lahko spreminja le Saop Proizvodnja.


Veljavna nastavitev je tista, ki je vpisana v uporabniško nastavljeni vrednosti. Če je polje prazno pa velja privzeta (sistemska) vrednost.

| Sistemske nastavitve             |                      |             |                                                  |                   |            |
|----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Pregled                          | Korekture            | Podrobnosti | Privzeta koda                                    | Uporabnikova koda |            |
| Geslo:                           | <input type="text"/> |             |                                                  |                   | Paket: VSI |
| Podsystem                        | Paket                | Skupina     | Spremenljivka                                    | Opis sprem.       | Grupa      |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | FIRMA       | Firma / naziv                                    |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | FIRMA1      | Firma / naslov in kraj                           |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | FIRMA2      | Firma / telefon in fax                           |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | FIRMA3      | Firma / glavni transakcijski ali žiro račun      |                   |            |
| VSI                              | DOKUMENTI&ZPISI      | FIRMAFF1    | Dokumenti spodaj - poljuben tekst 1              |                   |            |
| VSI                              | DOKUMENTI&ZPISI      | FIRMAFF2    | Dokumenti spodaj - poljuben tekst 2              |                   |            |
| VSI                              | DOKUMENTI&ZPISI      | FIRMAFF3    | Dokumenti spodaj - poljuben tekst 3              |                   |            |
| VSI                              | DOKUMENTI&ZPISI      | FIRMAFF4    | Dokumenti spodaj - poljuben tekst 4              |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | XARTKOPI    | Kopiranje artikla - seznam polj z brisanje vred. |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | XARTSUB     | Šifra nosilca splošnega substituta               |                   |            |
| VSI                              | KONTROLE             | XBLOKPRKON  | Blokada prodaje neplačnikom - seznam kont        |                   |            |
| VSI                              | PREDNASTAVITVE       | XBREZ_DOH   | Znesek, do katerega se NE obračuna dohodnina     |                   |            |
| VSI                              | KONTROLE             | XBREZ_ZA    | Artikli - tip artikla brez zaloge                |                   |            |
| VSI                              | KONTROLE             | XCAR_TIP    | Tipi artiklov za obvezan vnos carinske tarife    |                   |            |
| VSI                              | SISTEM               | XCLOCK      | Prikaz ure na ekranu                             |                   |            |
| VSI                              | SISTEM               | XCONNTOUT   | Connection time out                              |                   |            |
| VSI                              | SISTEM               | XCTRLBOV    | Izpis obvestila o izpadih ob vstopih.            |                   |            |
| VSI                              | KONTROLE             | XCTRLQNAC   | Način kontrole proste zaloge                     |                   |            |
| Uporabiško nastavljiva vrednost: |                      |             |                                                  |                   |            |
| PODJETJE d.d.                    |                      |             |                                                  |                   |            |
| Privzeta (sistemskaja) vrednost: |                      |             |                                                  |                   |            |
| PODJETJE d.d.                    |                      |             |                                                  |                   |            |
| Navodilo:                        |                      |             |                                                  |                   |            |
| Prvi - glavni naziv firme: _____ |                      |             |                                                  |                   |            |

Na pregledu sistemskih nastavitev je dodana opcija uvoza novih sistemskih nastavitev ali sprememba obstoječih. Opcijo pokličemo na


dodatni meni Uvoz sistemskih nastavitvev. Pokažemo na mesto z raziskovalcem kamor smo datoteko z novimi nastavitvami odložili (\*.UPD).

Po uvozu je potrebno ponovno vstopiti v program, da se nastavitve osvežijo.




## Skupne nastavitve za celoten sistem (paket VSI)

Vstopimo v katerikoli paket, poiščemo meni Opcije/Sistemske nastavitve in s puščico na polju 'Paket' izberemo paket VSI. Pravice do urejanja sistemskih nastavitvev so ločene za vsak paket posebej. Za skupne nastavitve se imenuje VSI.SISTEMSKE. Osnovne podatke o podjetju je možno vnesti tudi na vstopni maski modula Orkester preko zavihka 'Nastavitve'.



Prikažejo se vse sistemske spremenljivke za izbran paket VSI, ki jih lahko urejamo. Postavimo se na izbrano 'Spremenljivko' in preko zavihka

'Korekture' uredimo, dodamo ali spremenimo nastavitve in jo shranimo. Po shranitvi nas program še opozori, da se bo nova nastavitve upoštevala šele po ponovnem vstopu v program.



Seznam sistemskih spremenljivk, ki se upoštevajo za cel sistem Saop Proizvodnja je viden iz preglednice, zato jih na tem mestu ne predstavljamo posebej. Vsaka vsebuje tudi opis in navodilo za nastavitve.