


Okolje

V tem prispevku


Zadnja sprememba 13/03/2026 4:06 pm CET

Skupina orodij Okolje se nahaja v vseh modulih v meniju Opcije



Sprememba gesla

Orodje je namenjeno spremembi gesla za uporabnike. Orodje se v vseh paketih nahaja v meniju Opcije. V vnosnem oknu uporabnik vnese staro in novo geslo in potrdi spremembo.



Dolžino gesla in čas, ko je potrebno geslo ponovno zamenjati, določi uporabnik sam v skupnih sistemskih nastavitvah. Sicer pa je pri pripravi gesla potrebno upoštevati sledeča pravila:

- na prvem mestu ne sme biti znak
- dovoljene so male in velike črke
- dovoljene so številke
- od znakov so dovoljeni le sledeči znaki: # \$; . presledek € @ < > ! _

Dokumenti Datoteke Poročila Ostalo Davčna poročila Opcije Konec Dodatni postopki

Sistemske nastavitve

Pregled **Korekture** Podrobnosti Privzeta koda Uporabnikova koda

Geslo: Paket: **VSI**

Podsystem	Paket	Skupina	Spremenljivka	Opis sprem.	Grupa
VSI	EUR		XEUR_VALUT	Oznaka alternativne denarne enote SIT / EUR	LOUZE
VSI	SISTEM		XFORMTRACE	Sledenje uporabe formov	MILENA
VSI	KONTROLE		XGESLO	Geslo firme	PRENOS
VSI	SISTEM		XGESLODOL	Geslo uporabnika - minimalna dolžina	MIT_MILENA
VSI	SISTEM		XGESLOOBV	Geslo uporabnika JE/NI obvezno	MIT_MILENA
VSI	SISTEM		XGESLODOK	Geslo uporabnika - rok menjave v dnevih	MIT_VLADO
VSI	SISTEM		XGESLOWIN	Geslo uporabnika - ni posebnega gesla	MIT_VLADO
VSI	SISTEM		XGRDLINES	Prikaz vrste ločilnih črt v pregledu	PRENOS
VSI	SISTEM		XGRIDPOTR	Vnos v grid - potrjevanje spremembe zapisa	VLADO
VSI	SISTEM		XGRIDVNDOS	Obnašanje direktnega vnosa v grid	MILENA
VSI	PREDNASTAVITVE		XHTTP	Firma / spletni naslov	MILENA
VSI	PREDNASTAVITVE		XIBAN	Ali se plačilni promet vrši preko IBAN	PRENOS
VSI	PREDNASTAVITVE		XINVALID	Invalidsko podjetje - DA/NE	ZMAGO
VSI	PREDNASTAVITVE		XISOPREIZ	Izpis kartona na prejemnicah	MILENA
VSI	PREDNASTAVITVE		XISOPREDSN	Spisek osnovnih predpon za številčenje ISO kod	PRENOS
VSI	PREDNASTAVITVE		XISOPRETIP	Spisek predpon za številčenje ISO kod po tipu art.	PRENOS
VSI	PREDNASTAVITVE		XKIDNMDX	Kontrola na klobučne izdelke materialov	MIT_FNA

Uporabniško nastavlja vrednost:

Uporabniško nastavlja vrednost SQL:

Privzeta (sistemska) vrednost:

Privzeta (sistemska) vrednost SQL:

Navodilo:

Število dni po katerem se uporabnik ne bo mogel več prijaviti, če ne bo zamenjal gesla.
Če je XGESLOOBV nastavljeno na F., nastavek nima učinka.

Možne nastavitve:

- Priporočena nastavek je 120 dni.
- 0 pomeni, da ni nobene omejitve in se rok za zamenjavo gesla ne preverja.

Na pregledu uporabnikov v programu Admin je vpisan datum do kdaj geslo velja. Ta datum lahko administrator tudi popravi, na primer podaljša veljavnost gesla.

ADM DE SQL:MIT11 Administracija MIT:9.10.0005 USR:MIT_MILENA VADMIN.EXE

Pravice Skrbniško orodja SQL Statistike Revizija Opcije Konec Dodatni postopki

Uporabniki in skupine

Pregled **Korekture** Podrobnosti Uporabniki * - Vsi uporabniki

Uporabnik	Ime in priimek	Partner	Naziv	Veljavno do	Ime računalnika	Opombe	Windows uporabnik	Aktiven	Vnesel	Datum vnosa	Spremenil	Dat. sprem.
MILENA				27.10.2019				0	MIT_SA	25.10.2019 08:21:06	MIT_SA	25.10.2019 08:21:06

Ponastavi privzete vrednosti

Sistem uporabnikom omogoča, da si poljubno nastavijo fonte, barve in polja v pregledih dokumentov. Z tem orodjem vse te nastavitve z enim korakom v vseh paketih postavimo nazaj na izvirne vrednosti.

Popravi tabelo privzetih vrednosti

V primeru, da se nam v pregledih podatkov pojavijo težave, ki so posledica ne pravilnega odjavljanja iz programa (na primer prekinitve povezave z strežnikom), lahko tukaj preden ponastavljamo privzete vrednosti poizkusimo odpraviti težavo. Velikokrat težave nastopijo zato, ker se nekontrolirano pobrišejo datoteke, kjer so shranjene nastavitve od

uporabnika.

Nastavi jezik

Uporabnik si tukaj lahko nastavi (v primeru, da ima podjetje kupljeno to opcijo), v katerem jeziku želi uporabljati Saop Proizvodnja.


V želenem jeziku se prikazujejo vsi meniji, obvestila, izpisi, headerji in pomoči na vnosnih poljih.

Očisti TEMP mapo

Orodje nam kontrolirano očisti TEMP mapo na uporabniškem računalniku. S časom se v tej mapi nabere veliko začasnih datotek, ki pa s časom lahko začnejo povzročati težave.

Uvoz privzetih vrednosti iz DBF tabele

V tem meniju se nahaja orodje za prenos uporabniških nastavitev iz DBF tabele na SQL.



Z tem orodjem uporabniške nastavitve polj (prikazana polja, barve) prenesemo na SQL strežnik. S tem ima omogočeno uporabo svojih nastavitev na katerikoli delovni postaji.

Ko se uporabnik torej prijavi v Saop Proizvodnja ima vse nastavitve enake na vseh delovnih postajah.

Informacije o sistemu

Na pregledu informacij o sistemu so vidne informacije o okolju (baza in računalniške komponente), knjižnice s katerimi Saop Proizvodnja deluje, konfiguracijske datoteke, vključene dodatne module in baze podatkov.

