


Namestitev SeyMobile

V tem prispevku


Zadnja sprememba 17/03/2026 7:34 am CET

Namestitev aplikacije

Zadnjo verzijo SeyMobile aplikacije najdete v Google Store trgovini.



Ko aplikacijo namestimo na android napravo, se na namizju pokaže nova ikona.



Splošno o aplikaciji

Osnovno okno v aplikaciji:

Rumeno označen je gumb za dostop do nastavitev. Tukaj nastavljamo dostopno točko, kam se aplikacija povezuje, do teh nastavitev dostopa samo administrator.

Zeleno označeno je mesto za vpis uporabniškega imena in gesla uporabnika. Uporabniki za uporabo SMobile so drugi kot pa so uporabniki za dostop do ERP sistema Saop proizvodnja.

Oranžno označena je baza, do katere dostopamo.

Rdeče označen pa gumb za potrditev in nato za vstop v aplikacijo.

Dodajanje uporabnikov

Uporabnike in njihove pravice urejamo v aplikaciji WSAdmin, ki jo najdemo v mapi DLL, ki se nahaja znotraj root mape programa Saop Proizvodnja (../DLL/WSAdmin.exe). Uporabnika generira svetovalec, ob pripravi okolja za delovanje aplikacije. Ko zaženemo aplikacijo se nam odpre prijavno okno preko katerega vnesemo:


- Uporabnik, ki ima dostop do varnostne baze
- Geslo tega uporabnika
- Strežnik na katerem imamo nameščeno varnostno bazo
- Baza (Varnostna baza)

V nadaljevanju se nam odpre vmesnik kjer dodajamo stranke,

uporabnike, module in slednje povezujemo med seboj.


Stranke, Baze in Module nastavi svetovalec Saop Proizvodnja.

Uporabnike lahko kreiramo, brišemo in kopiramo na spodaj označenih gumbih.



Na pop-up oknu, ki se pojavi ob kliku na gumb Dodaj uporabnika se vnese uporabnika, geslo in e-mail.

Uporabniki se pokažejo v oknu spodaj levo.



Sedaj je potrebno za posameznega uporabnika dodati, do katerih baz in katerih modulov ima dostop.

V nadaljevanju prikazujemo, da smo uporabniku Janezu (ki je izbran) dodali dostop do produkcije in pa do modula DO/FA.

Dodaj stranko Briši stranko Sprememba gesla Dodaj uporabnika Briši uporabnika Kopiranje uporabnika Dodaj bazo Briši bazo Dodaj module Odstrani module Uvoz modulov Izvoz modulov IIS Connection SQL Skripta									
Stranke									
ID Stranke		Naziv stranke			Aktiven	Veljavnost žetona v min			
▶ SMobile		Androidna aplikacija SMobile			☒	20160			
Baze									
Baza		Opis							
▶ PRODUKCIJA		Produksijska baza							
TESTNA		Testna baza							
Moduli									
Modul - Naziv		Opis							
▶ Dobavnica		Dobavnica							
DOJFA		Dobavnica\Faktura							
Uporabniki									
Uporabniško ime		E-mail		Baze za uporabnika		W.red			
▶ Janez		janez@janez.si		Izberi		Baza			
Peter		peter@peter.si		☒		PRODUKCIJA		0	
				☐		TESTNA			
Izbrani moduli (uporabnik,baza)									
Izberi		Naziv		W.red					
☐		Dobavnica							
☒		DOJFA							

Za vsakega uporabnika je za vsako bazo potrebno dovoliti module, do katere ima dostop. V naslednji sliki smo istemu uporabniku dodali še dostop do testnega okolja, kjer lahko dostopa do modula dobavnic.


Dodaj stranko Briši stranko Sprememba gesla Dodaj uporabnika Briši uporabnika Kopiranje uporabnika Dodaj bazo Briši bazo Dodaj module Odstrani module Uvoz modulov Izvoz modulov IIS Connection SQL Skripta									
Stranke				Moduli			Ostalo		
ID Stranke		Naziv stranke		Aktiven		Veljavnost žetona v min			
▶ SMobile		Androidna aplikacija SMobile		☒		20160			
Baze						Baze			
						Baza		Opis	
						▶ PRODUKCIJA		Produksijska baza	
						TESTNA		Testna baza	
						Moduli			
						Modul - Naziv		Ops	
						▶ Dobavnica		Dobavnica	
						DOJFA		Dobavnica,Faktura	
Uporabniki						Izbrani moduli (uporabnik,baza)			
Uporabniško ime		E-mail		Izberi		Naziv		Vr.red	
▶ Janez		janez@janez.si		☒		PRODUKCIJA		0	
Peter		peter@peter.si		☒		TESTNA		0	
						▶ ☒ Dobavnica			
						☐ DOJFA		0	

V tem trenutku Peter nima še ničesar nastavljeno. Sedaj je potrebno po istem postopku nastaviti za Petra in morebitne ostale uporabnike.

Nastavitev dostopne točke


Najprej moramo urediti dostop do dostopne točke. To naredimo, da kliknemo na tri črtice desno zgoraj (rumeno označene).

Odpre se nam okno z naslednjimi možnostmi: Izhod, Nastavitve, Ponastavitev, Izbor jezika, Prekliči:



Izberemo nastavitve. Od nas zahteva geslo: admin!

Odpre se nam okno za nastavitev dostopne točke.



Najprej vpišemo naslov storitve. Strežnik na katerem je nameščen IIS.


Hkrati pa moramo biti prijavljeni v lokalno omrežje!

Kliknemo na preveri spletni naslov. To iskanje lahko traja malce več časa.

Javi nam da je bil spletni naslov najden je OK. Če javi da spletni naslov ni bil najden, pomeni da se aplikacija ni uspela povezati in bo potrebno poiskati ali je IP naslov napačen ali pa je kaj narobe z dostopno točko.


Naslednji korak je vpis stranke in gesla. To še ni uporabniško ime in geslo za uporabnika temveč za aplikacijo. Podatke dobimo iz aplikacije


WSAdmin.exe.



Geslo se piše z vezaji.


Nato kliknemo shrani in se s puščico nazaj vrnemo na osnovni zaslon, kjer vnesemo podatke o uporabniku in na katero bazo se povezujemo. Po potrditvi se na odpre okno z moduli, ki jih imamo kot uporabnik na voljo.





Nastavitve aplikacije

Na pregledu modulov, ob vstopu v aplikacijo, imamo v zgornjem desnem kotu možnost dodatnih nastavitev.



Izhod – izhod iz aplikacije.

Odjava – Odjava iz aplikacije.

Sprememba gesla – Uporabnik si lahko spremi geslo.

Nastavitve – Nastavitve, ki so vezane na module, ki so odprti. Nastavlja se lahko zajem črtnih kode. Ali je to kamera na telefonu ali laser na čitalcu.

Tipkovnica – Ali se bo kliku v vnosno polje pojavila tipkovnica. Deluje samo na določenih napravah. Če ne želite, da se prikazuje tipkovnica, to lahko uredite v nastavitvah androida na napravi.

Prekliči – Izhod iz nastavitv.